

E-Mail-Adressen

1. E-Mail-Adresse _____ @werdau.net Passwort _____
2. E-Mail-Adresse _____ @werdau.net Passwort _____
3. E-Mail-Adresse _____ @werdau.net Passwort _____

WICHTIG! Bitte verwenden Sie nur sichere Passwörter! Ein sicheres Passwort besteht sinnvollerweise aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie aus Ziffern. Es enthält keine (wahrnehmbare) Systematik und ist wenigstens 8 Zeichen lang. Es sollte kein Wort einer bekannten Sprache sein (z. B. Englisch, Deutsch oder Französisch). Außerdem sollte man für zwei Accounts nie dasselbe Passwort benutzen!

E-Mail-Konto Einrichtung

- Einige E-Mail-Programme, wie z.B. Mozilla Thunderbird ab 3.x und Microsoft Outlook ab Version 2007 sind selbstkonfigurierend, d.h. das Mailprogramm „erkennt“ die korrekten Einstellungen für den Posteingang und Postausgang automatisch. Eine ausführliche Anleitung zur Installation von Mozilla Thunderbird finden Sie unter:

<http://www.osttelcom.de/anleitung-thunderbird.pdf>

- Für Geräte mit iOS-Betriebssystem (z.B. Apple iPad und iPhone) bieten wir eine automatische Konfiguration an:

<https://ssl.werdau.net/mail.mobileconfig>

- Für alle anderen E-Mail-Programme gelten folgende Standard-Einstellungen:

	Server	Protokoll	Port	Sicherheit	Authentifizierung
Posteingang	mail.werdau.net	IMAP	143	TLS	Passwort, normal
		POP3	110		
Postausgang	mail.werdau.net	SMTP	587	TLS	Passwort, normal

- Sollte Ihr E-Mail-Programm den Sicherheitstyp TLS nicht unterstützen, dann verwenden Sie bitte folgende Einstellungen:

	Server	Protokoll	Port	Sicherheit	Authentifizierung
Posteingang	mail.werdau.net	IMAP	993	SSL	Passwort, normal
		POP3	998		
Postausgang	mail.werdau.net	SMTP	587	SSL	Passwort, normal

E-Mail-Abruf weltweit (<https://webmail.werdau.net>)

Mit Webmail können Sie weltweit von jedem PC mit Internetzugang und Browser aus auf Ihre OstTelCom-E-Mails zugreifen. Rufen Sie dazu die Seite <https://webmail.werdau.net> auf. Melden Sie sich dann mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an.

- Eine Kurzanleitung finden Sie unter: <http://www.osttelcom.de/anleitung-roundcube.pdf>



Technik Kopfstation

werktags
von 8 bis 16 Uhr
03761 887463
03761 76221008

Büro / Buchhaltung

werktags
von 8 bis 18 Uhr
03761 58441
03761 76221000

Entstörungsdienst

werktags von 7 bis 18 Uhr
03761 58441 oder **58451**
außerhalb unserer Geschäftszeiten
0177 5656056